STOCK CONTROL CENTER

By PolakoSoft

MANUAL DE CONFIGURACION DEL SISTEMA SCC PARA UTILIZACION EN VARIOS EQUIPOS

Contacto: info@stockcontrolcenter.com.ar

Contenido del Manual

Este manual explica como configurar el Sistema Stock Control Center (SCC) para utilizarlo en Red, con un equipo como “Servidor” y equipos Esclavos los cuales se conectan al sistema en el Equipo Servidor

Elementos e Instrucciones

Elementos para realizar el proceso de configuración en red, 1 PC Servidor (donde se puede utilizar el sistema sin ninguna restricción). 1 o mas PC Esclavos, los cuales se conectan al Servidor. Es indispensable que:

1- El Servidor se encuentre prendido para que funcionen las PCs Esclavos
2- Puede conectar a la red 1 o mas equipos Esclavos.
3- Los usuarios conectados en línea al mismo tiempo deberán ser diferentes. Ejemplo, en un mismo momento no deberá estar desde mas de 1 pc el mismo usuario conectado al sistema (esto puede traer informes de cierre de caja incorrectos

.

PC SERVIDOR

PCs ESCLAVOS

Primero se deberá instalar el Sistema SCC en el equipo el cual es designado como Servidor (recomendado como equipo de ventas). Una vez instalado deberá ingresar al sistema y activar el producto con el Código de Activación.

Compartiendo la Base de Datos

Para compartir la base de datos en el Equipo Servidor (a la cual accederan remotamente todos los equipos Esclavos) debera seguir los siguientes pasos:

1) Hacer clic en el Icono “MI PC” ubicado en el escritorio

2) Ubicar y hacer clic en el Disco C (o unidad donde se encuentre instalado el Sistema)

3) Dirigirse a la Carpeta “Archivos de Programas” y luego ingresar a la carpeta “StockControl” (o carpeta donde se encuentre instalado el Sistema.



4) Encontrara una carpeta llamada BD, donde se encuentra la Base de Datos, y presionar el botón izquierdo del Mouse sobre la carpeta BD



Haga clic sobre el botón derecho y seleccione Propiedades

5) En la ventana de propiedades seleccionar la Solapa “Compartir” (de acuerdo a su configuración local de Windows en cuanto a la seguridad, asignar permisos totales para esta carpeta). Presionar el Boton Aplicar y luego Aceptar


Propiedades de BD
General
Compartir
Seguridad
Personalizar
Puede compartir esta carpeta con otros usuarios de la red. Para compartirla, haga clic en Compartir esta carpeta.
No compartir esta carpeta
Compartir esta carpeta
Recurso compartido:
BD
Comentario:
Límite de usuarios:
Máximo permitido
Permitir este nº de usuarios:
Para establecer permisos de acceso a esta carpeta en la red, haga clic en Permisos.
Permisos
Para configurar los parámetros para el acceso sin conexión, haga clic en Almacenamiento en caché.
Almacenamiento en caché
Firewall de Windows está configurado para permitir que esta carpeta se comparta con otros equipos de la red.
Ver la configuración de Firewall de Windows
Aceptar
Cancelar
Aplicar

6) Si no posee permisos para realizar dicha configuración o tiene el firewall activado, comuníquese con su administrador de red para poder efectuar dicha configuración

Una vez compartida la carpeta ya esta listo para instalar la aplicación en todos los equipos Esclavos los cuales quiera conectar en red. Realizar dichas instalaciones y Eliminar la carpeta BD que se encuentra en la raiz del directorio donde fue instalado el Sistema. Ej: C:\Archivos de Programa\StockControl\BD.

Una vez eliminado se procederá a configurar el MAPEO de UNIDAD DE RED y Configuración de ODBC

Mapeo de Unidad de Red y Configuración de ODBC (Equipos Esclavo)

1 Este paso deberá buscar por la red al Equipo Servidor (Buscar Equipos), posicionarse sobre el recurso compartido BD y presionar el botón derecho del Mouse y seleccionar “Conectar a Unidad de Red” y Seleccionar una letra de Unidad.



2 Configurar el ODBC desde:

INICIO / Panel de Control / Herramientas Administrativas / Orígenes de datos (ODBC)

Seleccionar el origen de datos llamado “kiosco” y presionar “Configurar”





Presionar el Botón Aceptar y luego el sistema funcionara en RED.

NOTA: *Recordar que al utilizar el sistema en red, NUNCA deberan estar utilizando el mismo usuario desde 2 equipos diferentes. Para agregar usuarios consulte el Manual de Usuario del Sistema*